



T · · Com ·
Sve u mojoj kući.


Konfiguracija elektronske pošte
(Outlook Express)

Da bi Outlook Express pravilno funkcionisao, osim vašeg korisničkog imena, potrebno je da znate i podatke o e-mail serverima. Te podatke dobili ste prilikom registracije, te ih treba upisati u Outlook Express.

1. Pokrenite Outlook Express

2. Ukoliko se Outlook Express otvara prvi put nakon instalacije, pokrenuće se tzv. Internet Connection Wizard, odnosno niz prozora koji vam pomažu da upišete potrebne podatke.

Ukoliko ste već koristili Outlook, kliknite na opciju **Tools**, pa na **Accounts**, a zatim na karticu **Mail**. Ako već imate definisanu neku adresu, ona će se tu pojaviti.



Kliknite zatim na **Add** i odaberite **Mail...**

3. Prvi prozor **Your Name** traži od vas da upišete vaše ime i prezime (npr. Marko Markovic).



Kliknite zatim **Next >**


4. Pojavljuje se prozor **Internet E-mail Address**. U prazno polje upišete vašu e-mail adresu kod Crnogorskog Telekoma (taj podatak dobili ste pri registraciji), npr. mmarkovic@t-com.me



Kliknite zatim **Next >**

5. U prozoru **E-mail Server Names** upisuju se podaci o serverima Crnogorskog Telekomu koji Vam omogućavaju korišćenje e-maila.

U **Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP)** server upišite **mail.t-com.me**. U **Outgoing mail (SMTP)** server upišite **mail.t-com.me**.



Kliknite zatim **Next >**

6. U prozoru **Internet Mail Logon**, u **Account name** upišite korisničko ime (username) dobijeno pri registraciji. Korisničko ime se obično sastoji od prvog slova imena i nekoliko slova prezimena, npr: mmarkovic.

U **Password** upišite lozinku za primanje i slanje e-maila (taj podatak ste takođe dobili pri registraciji). Umjesto lozinke, na ekranu će se pojavljivati zvjezdice.




Kliknite zatim **Next >**

7. Otvara se završni prozor **Congratulations**, koji vas obavještava da ste uspješno upisali parametre. Kliknite **Finish**.



8. U cilju povećanja bezbjednosti mail sistema, uvodi se **SMTP** autentifikacija. Kliknite na opciju **Tools/ Accounts**, zatim na karticu **Mail**.



Nakon biranja kartice **Mail** selektujete ime vašeg naloga. Birajte **Properties**.

Kliknite na karticu **Servers**, zatim štrikirajte poslednju opciju, **My server requires authentication**



Birajte **Settings**. U novom prozoru će se otvoriti dodatna podešavanja. Birajte **Use same settings as my incoming mail server**.

